MY IMAGE

PATRON PDF **S1059**

Pantalon "Jacky"



Tailles:
34-52

Difficulté:
3/5

Langue:
FR

—patron—
PDF
—digital—

v1.0

Instructions générales

Merci beaucoup!

Merci beaucoup d'avoir choisi ce patron! Avez-vous déjà fait un patron PDF? Pas de problème si ce n'est pas le cas; en 2 minutes, vous saurez exactement comment il fonctionne!

Bon pour l'environnement!

Il y a plusieurs façons de proposer des patrons PDF. Pour économiser de l'encre, nous avons choisi de placer les pièces du patron de sorte que vous avez besoin d'un minimum de feuilles A4.

Vous choisissez alors de retracer les pièces du patron.

Ce dont vous avez besoin

Nos patrons PDF sont conçus pour un assemblage rapide et simple. Pour cela, vous avez besoin de:
- *Imprimante A4*
- *Feuilles A4 ou Lettre US / P4*
- *Ciseaux à papier*
- *Ruban adhésif*
- *Crayon/stylo*
- *Papier à patron*

Choisissez votre méthode

Vous avez deux façons de couper les pièces du patron;

A. Faire une **feuille de patron**, comme c'est souvent le cas dans les magazines. Ensuite, vous dessinez les pièces de patron sur du papier et vous les découpez.

- *Vous devez seulement imprimer 15 feuilles de A4*
- *Vous pouvez réutiliser la feuille de patron*

B. Imprimer toutes **les pièces de patrons séparément**, de sorte que vous pouvez instantanément découper.

- *Cette méthode est plus rapide*

Les deux méthodes sont décrites plus en détail dans les pages suivantes. Choisissez une méthode et suivez le reste des étapes.

<-- 5 cm. -->

IMPORTANT:
Ce carré doit être exactement de 5 x 5 cm. Si ce n'est pas le cas? Alors c'est ne pas imprimé en 100%. Besoin d'aide? Envoyez-nous un e-mail!

<-- 5 cm. -->

Étape par étape

1. Imprimez ce PDF
IMPORTANT: Assurez-vous que vos pages sont entièrement imprimées au format 100%. Désactivez l'option "Adapter à la page".

Lorsque le PDF est imprimé, vous pouvez vérifier le format en mesurant le carré sur cette page.

Astuce: Vous pouvez imprimer le PDF sans couleur.

2. Coupez les bords du papier
Découpez les bords du papier avec la ligne pointillée, voir ->

IMPORTANT: Coupez SUR les lignes pointillées, pour dégager les lignes. Ne coupez pas les lignes de patron.

Vous pouvez plier, mais cela crée des pièces plus épaisseurs. Tracer les lignes est alors moins facile.

3. Placez les pages ensemble et collez
Placez les côtés avec les mêmes lettres ensemble; A à A, B à B, etc. Prenez une page, placez-le au-dessus ou en dessous de la précédente et collez-les avec du ruban adhésif.

IMPORTANT: Placez les lignes de patron des pages ensemble de sorte que les lignes s'emboîtent parfaitement.

Marges de couture

IMPORTANT: Des marges de couture n'ont pas comprise. Nous recommandons de couper 1-1,5 cm. supplémentaire pour la couture et 3-4 cm. pour l'ourlet.

Besoin d'aide? Pas de problème!

Nous avons essayé de rendre la feuille de patron aussi simple que possible, de sorte que vous gagnez pour la partie amusante; la fabrication du vêtement!

Mais on peut toujours faire mieux! Si vous avez un avis sur un patron ou si vous souhaitez poser une question sur la couture du vêtement, svp envoyez un courriel à ***info@madebyoranges.com***. Nous vous aiderons rapidement!

Plus de patrons et magazines!

Nos patrons PDF, magazines de couture et abonnements peuvent être trouvées dans notre boutique en ligne:

www.madebyoranges.com

My Image 19

B-Trendy 13

My Image Special 3

Pages résumant de feuille la patron



Choisissez votre méthode

A. Feuille de patron

Vous avez besoin toutes pages une fois. Ainsi, vous pouvez juste imprimer le fichier entier.

Placez et collez les pages ensemble, retracez les pièces de patron sur du papier à patron et découpez.

B. Pièces de patron séparée

Pour découper les pièces du patron immédiatement, vous pouvez imprimer les pièces séparément. Pour cela, vous devez imprimer quelques pages à plusieurs reprises, voir ci-dessous.

1: 6,7,9,10,12,13,15,16,18,19
2: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
3: 19,20
4: 8
5: 11,14
6: 14,17,20

Imprimer pour chaque pièce de patron les pages mentionnées, placez chaque pages de pièces de patron ensemble et collez-les. Après cela, vous pouvez les couper immédiatement.

Instructions

Tailles: 34-36-38-40-42-44-46-48-50-52
Difficulté: 3/5



Consommation de tissu:
145-150-220-225-225-230-235-240-245-255 cm.

Tissu recommandé:
- Polyester-Viscose-Elastan
- Polyester-Elastan

Longueur de jambe (bande de taille inclus): +/- 115 cm.

Vous avez besoin:
- Fil
- Fermeture éclair 16 cm.
- Vlieseline/Vilene H200

Pièces de patron:
1. Devant 2x
2. Dos 2x
3. Poche + empiècement des hanches 2x
3a. Poche 2x
4. Sous-patte de fermeture avant 1x
5. Bande de taille gauche 2x
6. Bande de taille droit 2x

Dessiner la pièce 3a à partir de pièce 3.

Instructions:
1. Entoiler les pièces de la parementure. Voir les parties plus foncées sur le plan de coupe. 2. Coudre les pinces au devant. 3. Repasser le pli sur le devant le long de la ligne indiquée. 4. Coudre la poche sur l'ouverture de la poche, endroit contre endroit. 5. Rabattre la poche vers l'intérieur et surfiler le bord de l'entrée de la poche sur l'endroit. Poser la poche avec empiècement sous l'entrée de poche et surpiquer. 6. Coudre les pinces au dos. 7. Coudre les coutures latérales. 8. Coudre les coutures intérieures des jambes. Retourner une jambe sur l'endroit. Enfiler une jambe dans l'autre. Coudre la couture de l'entrejambe jusqu'au repère de la fente. Retourner le pantalon sur l'endroit. 9. Couture de la fermeture éclair, voir le page 5. 10. Coudre la couture milieu dos de la bande de taille droit et gauche ensemble. Répéter cette opération avec la parementure de la bande de taille. 11. Coudre la bande de taille au haut du pantalon. 12. Coudre la parementure de bande de taille le long du côté du devant et sur le haut de la bande de taille en pliant la couture de montage dans la bande de taille. Surpiquer les coutures à quelques milimètres du bord. 13. Replier la parementure de bande de taille vers l'intérieur. Coudre la parementure de la bande de taille en repliant la couture de la bande de taille. 14. Faire un ourlet au bas des jambes. 15. Coudre une boutonnière sur le côté droit de la bande de taille et coudre le bouton sur le côté gauche de la bande de taille.

Plan de coupe



Tableau des tailles

A. Tour de poitrine
B. Tour de taille
C. Tour de hanches
D. Longueur d'arrière



Choisissez la taille qui correspond mieux avec la taille mesurée.

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
A	83 cm.	87 cm.	91 cm.	95 cm.	99 cm.	103 cm.	108 cm.	113 cm.	118 cm.	124 cm.
B	66 cm.	69 cm.	72 cm.	76 cm.	80 cm.	84 cm.	89 cm.	94,5 cm.	101 cm.	107,5 cm.
C	92 cm.	95 cm.	98 cm.	101 cm.	105 cm.	109 cm.	113 cm.	117 cm.	122 cm.	127 cm.
D	41,5 cm.	41,7 cm.	41,9 cm.	42,1 cm.	42,3 cm.	42,5 cm.	42,7 cm.	42,9 cm.	43,1 cm.	43,3 cm.

Hauteur: 170 cm.

Tutoriel fermeture éclair

1. Replier les surplus de couture des bords de la fente vers l'intérieur. Laisser au bord de la fente gauche une sous-patte de 0,5-0,75 cm.

2. Coudre la moitié gauche de la fermeture éclair sous le bord gauche de la fente de manière à ce que les dents soient visibles.

3. Coudre la moitié droite de la fermeture éclair sur la patte de fente droite à 2 cm de la ligne du milieu avant.

4. Surpiquer le bord droit de la fente sur l'envers à 3 cm du milieu avant, tout en laissant à l'approche du bas le tracé de piquage rejoindre en biais la couture.

5. Plier en deux envers contre envers dans le sens de la longueur la sous-patte (supplém.). Surfiler ses côtés latéral et le bas ouverts au point zigzag ou interlock.

6. Poser la sous- patte (supplém.) sous la partie gauche de la fermeture éclair. Coudre la sous-patte (supplém.) sur la fermeture éclair.

7. Coudre dans l'arrondi au point renforcé décoratif la partie droite sur la sous-patte (supplém.).



1



2



3





4



5



6



7

PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52





PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52



B

PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52

E



PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52

PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52

D

F

G

I



E

MV RVD/VM FL/CF
STRAIGHT GRAIN
/MA FIL DROIT

PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52

G

J

H

PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52



K

M

PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52

I

K

L

N

STRAIGHT GRAIN / RECHT V. DRAAD / FADENLAUF / DROIT FIL

STRAIGHT GRAIN / RECHT V. DRAAD / FADENLAUF / DROIT FIL



PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52




M
PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON “JACKY”
TAILLES 34-52
P
R

PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52





PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52

PATRON PDF DE MY IMAGE

PANTALON "JACKY"

TAILLES 34-52





PATRON PDF DE MY IMAGE

PANTALON "JACKY"

TAILLES 34-52



PATRON PDF DE MY IMAGE
PANTALON "JACKY"
TAILLES 34-52